

Anexo

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA AUTOINFUSIÓN DE LOS FACTORES DE LA COAGULACIÓN

PRECAUCIONES:

- Recuerde siempre lavarse las manos.
- Siga paso a paso las indicaciones dadas.
- Verifique que siempre haya retorno venoso.
- Informe si presenta reacciones adversas al medicamento o si no logra canalizarse.
- Una vez preparado el medicamento debe ser administrado inmediatamente no se debe regresar a la nevera porque pierde sus propiedades y no se debe administrar después de 3 horas de haber sido preparado.
- Evite producir hematomas en la vena esto se garantiza haciendo muy buena presión después de la punción.
- Asegúrese de no introducir aire al torrente circulatorio.
- Guarde el medicamento en el centro de la nevera, no lo congele, evite guardarlo en la puerta o en la parte baja de la nevera.

PASOS DE LA AUTOINFUSIÓN

1. Establezca un lugar de la casa que sea cómodo, tranquilo, seguro e higiénico para realizar el procedimiento.
2. Recuerde sacar del refrigerador el medicamento para que obtenga la temperatura ambiente, nunca calentar ni introducir en agua caliente.
3. Organice el equipo:



4. Realice el lavado de manos de esta forma:



5. Elija una buena vena:

Las venas de elección periféricas son la vena cefálica y la vena basilíca en la extremidad superior.

Tenga en cuenta:


Mano dominante

Ubicación de la vena a canalizar

Calibre de la vena a canalizar

La enfermera como líder en la capacitación en autoinfusión de los factores de la coagulación

Librada de la Caridad Martell Martorell



6 Prepare el medicamento:

En general todos los factores se preparan de igual manera, cambian en la forma de los filtros y agua estéril de dilución; por lo tanto es importante que lea atentamente las instrucciones que trae inserto el medicamento.

- Observe que el polvo este totalmente disuelto.
- No agite.
- Evite la producción de espuma.

7. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE APLICACIÓN

- Elija el sitio de punción.
- Coloque el torniquete de 10 a 15 cm encima del punto de punción elegido.
- Use los dedos índice y medio de la mano no dominante para palpar la vena.
- Realice asepsia del sitio de punción con toalla antiséptica, iniciando desde el centro a la periferia, mínimo con tres toallas.
- No vuelva a palpar el punto de punción tras la desinfección. Si fuera necesario deberá volver hacer asepsia de la piel.
- Tome la mocha con la mano dominante.
- Mantenga estable la mano que va a canalizar para evitar desplazamiento de la vena.
- Inserte la mocha con el bisel hacia arriba y con un ángulo entre 15° y 30° (dependiendo de la profundidad de la vena), ligeramente por debajo del punto elegido para la venopunción y en dirección a la vena.
- Al atravesar la piel, disminuya el ángulo para no atravesar la vena.
- Introduzca la mocha hasta que se observe el flujo de sangre.
- Cuando esto pase permita que haya retorno de sangre por toda la línea de la mocha.
- Retire el torniquete.
- Conecte la jeringa con el medicamento.
- Inicie con el paso del medicamento lentamente durante 5 a 10 minutos y recuerde que el medicamento debe estar a temperatura ambiente cuando va a ser administrado.
- Al finalizar el medicamento, retire la jeringa y tome un poco de aire e introduzca hasta que observe que todo el medicamento entró en la vena.
- Retire la mocha, realice presión durante 5 a 10 minutos con un algodón limpio.
- Elimine los desechos contaminados con sangre en una bolsa.

La enfermera como líder en la capacitación en autoinfusión de los factores de la coagulación

Librada de la Caridad Martell Martorell